


Guía para la visualización de información del Atlas Cibernético a través del Servicio de mapa web o WMS

Para poder visualizar la información del WMS en el software QGIS se realizan los siguientes pasos:


1. Abrir el software QGIS



2. Hacer click en el botón **Añadir capa WMS/WMTS**



3. En el cuadro de dialogo hacer click en el botón **Nuevo**



The image shows a dialog box titled "Añadir capa(s) desde un servidor WM(T)S". It has a tabbed interface with "Capas", "Orden de capas", "Conjuntos de teselas", and "Búsqueda de servidor". The "Capas" tab is active, showing a table with columns "ID", "Nombre", "Titulo", and "Resumen". Above the table are buttons: "Conectar", "Nuevo" (circled in red), "Editar", "Borrar", "Cargar", "Guardar", and "Añadir servidores predeterminados". Below the table is a section "Codificación de la imagen" and an "Opciones" section with fields for "Tamaño de tesela", "Límite del objeto espacial para GetFeatureInfo" (set to 10), "WGS 84", and a checkbox "Usar leyenda WMS contextual". At the bottom, there is a "Nombre de la capa" field and buttons "Añadir", "Cerrar", and "Ayuda". The status bar at the bottom left says "Listo".

4. Ingresar los siguientes parámetros

Nombre: Atlas Cibernético

URL: <http://acvisor.edomex.gob.mx:8080/geoserver/wms?>

Posteriormente hacer click en **Aceptar**

Crear una nueva conexión WMS

Detalles de la conexión

Nombre

URL

Autenticación Configuraciones

Si el servicio requiere una autenticación básica, introduzca un nombre de usuario y contraseña opcional

Nombre de usuario

Contraseña

Referente

Modo DPI

Versión

Ignorar URI GetMap/GetTile informada en las capacidades

Ignorar la URI GetFeatureInfo informada en las capacidades

Ignorar orientación de los ejes WMS 1.3/WMTS

Invertir orientación de los ejes

Transformación de mapa de píxeles suave

5. Seleccionar nuestro servicio **Atlas Cibernético** y hacer click en **Conectar**

Añadir capa(s) desde un servidor WM(T)S

Capas Orden de capas Conjuntos de teselas Búsqueda de servidor

Atlas cibernético

Conectar Nuevo Editar Borrar Cargar Guardar Añadir servidores predeterminados

ID	Nombre	Título	Resumen
----	--------	--------	---------

Codificación de la imagen

Opciones

Tamaño de tesela

Límite del objeto espacial para GetFeatureInfo


WGS 84

Usar leyenda WMS contextual

Nombre de la capa

Listo

6. Seleccionar la capa deseada y hacer click en el botón **Añadir** posteriormente cerrar el cuadro de diálogo



7. Finalmente se puede visualizar la información del Atlas Cibernético del Estado de México

